

Anleitung – Einrichten einer verschlüsselten Kommunikation in Outlook 2013

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr in Outlook 2013 eingerichtetes Konto auf Verschlüsselung überprüfen können

Schritt 1:


Klicken Sie in der Menüleiste auf "Datei" und wählen anschließend den Punkt "Informationen". Innerhalb der Seite „Informationen“ klicken Sie auf "Kontoeinstellungen" und nachfolgend erneut auf "Kontoeinstellungen".



Schritt 2:

Sollten Sie mehrere E-Mail Konten eingerichtet haben, müssen Sie im nachfolgenden Schritt das betroffene Konto auswählen.

Nachfolgend wird Ihnen Maske der Postfachkonfiguration, in der Sie den Button „Weitere Einstellungen“ nutzen, dargestellt.



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
 Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
 Ihr Name: max.mustermann
 E-Mail-Adresse: max.mustermann@myTLD.co

Serverinformationen
 Kontotyp: POP3 / IMAP
 Posteingangsserver: yosting.farmpartner-tec.com
 Postausgangsserver (SMTP): yosting.farmpartner-tec.com

Anmeldeinformationen
 Benutzername: ax.mustermann@myTLD.com
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Kontoeinstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

Schritt 3:

Bitte setzen Sie den Haken „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“, „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | **Postausgangsserver** | Verbindung | Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Telefon: +49(0)700-50 60 1000
Fax: +49(0)700-50 60 2000
Email: service@farmpartner-tec.com
Internet: www.farmpartner-tec.com


farmpartner-tec GmbH • Südstraße 6 • 31749 Auetal

Schritt 4:

Zugriff per POP3:

Bitte setzen Sie beim Posteingangsserver den Haken bei "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" und wählen den Port „995“.

Anschließend wählen Sie in den Einstellungen des Postausgangsservers ebenso den Verschlüsselungstyp „TLS“ aus und setzen den Port „587“ ein. Sollte Ihr Client lediglich per SSL ohne TLS kommunizieren können, wählen Sie bitte den Port „465“.



Zugriff per IMAP:

Bitte wählen Sie für den Posteingangsserver den Verschlüsselungstyp "TLS" i.v.m. dem Port „993“. Anschließend wählen Sie für den Posteingangsserver den Verschlüsselungstyp „TLS“ und den Port „587“ oder den Verschlüsselungstyp „SSL“ und den Port „465“.

